


UTILIZAÇÃO DO ACBrNFeMonitor

Observações importantes:

- Instale o ACBrNFeMonitor através da página da OASyS (www.oasysitu.com).
- Não modifique a pasta original da instalação (\ACBrNFeMonitor) porque o OASyS irá trocar informações com o ACBr através dessa pasta. **Você pode modificar apenas a unidade de instalação (letra C:), mas não mude o nome da pasta. Instale na mesma unidade onde estão instalados o certificado digital e o programa do SEFAZ.**
- Informe nos parâmetros do OASyS a unidade onde foi instalado o ACBr. O parâmetro é **CADNF NFEDRIVE=n** (onde n é a unidade da instalação).
- Configure o ACBr seguindo os passos indicados abaixo. Ao gerar a NFe no sistema OASyS, ele reconhecerá o ACBr e permitirá que escolha a utilização do “Programa do Sefaz” ou do “ACBrNFeMonitor” para a impressão da nota fiscal eletrônica. As notas diferenciadas como, por exemplo, as de importação, ainda deverão ser feitas através do “Programa do Sefaz”.


CONFIGURAÇÃO DO ACBrNFeMonitor

- 1) ABRA O MONITOR DO ACBrNFeMonitor e selecione o botão **CONFIGURAR**.



- 2) Na primeira aba, chamada **MONITOR**, faça as seguintes alterações:

- Selecione: **[x] Arquivo TXT**
- Se desejar selecione **[x] Proteger Configurações e informe uma SENHA**. Isso é opcional, entretanto, se informar uma senha, guarde-a num local seguro onde possa se lembrar dela futuramente.



Aba Monitor: Configurações de comunicação e segurança.

☐ TCP/IP

Número Porta TCP/IP: 3436

Conexões Simultâneas: 1

☒ Proteger Configurações

Senha: [campo oculto]

☐ Permite executar apenas um Monitor

☒ Arquivo TXT

Entrada: ENTNFE.TXT

Saída: SAINFE.TXT

Intervalo: 50

☐ Log de Comandos Enviado e Recebidos

Arquivo: LOG.TXT

Max.Linhas: 0

☐ Log de Mensagens do Componente ACBrNFePCN

Arquivo: LOG_COMP.TXT

Max.Linhas: 0

Botão: Doações

- 3) Na segunda aba, chamada **CERTIFICADO/SOFTWARE HOUSE**, faça as seguintes alterações:
- Através da pasta ao lado do campo **NÚMERO DE SÉRIE**, selecione o certificado digital *previamente instalado no Windows* e informe a senha dele no campo **SENHA**.

Monitor | **Certificado/Software House** | Webservice | Email | DANFE | Diretórios | Testes

Certificado

Número de Série
7B6770C9CCA33722

Senha
XXXXXXXX

Nome Software House

- 4) Na terceira aba, chamada **WEBSITE**, faça as seguintes alterações:
- **Selecione o Ambiente de Destino:**
 - ☒ **Produção** (para NFe oficial) ou ☒ **Homologação** (para NFe de teste)
 - ☒ **Salvar Arquivos de Envio e Respostas** [(Unidade de instalação do ACBr):\ACBrNFeMonitor\Logs]

Monitor | Certificado/Software House | **Webservice** | Email | DANFE | Diretórios | Testes

Webservice

Seleção UF de Destino:
SP

Seleção o Ambiente de Destino
☐ Produção ☒ Homologação

☒ Salvar Arquivos de Envio e Resposta
C:\ACBrNFeMonitor\Logs

Retorno de Envio de NFe
☐ Ajustar Automaticamente prop. "Aguardar"
 Aguardar: 0 Tentativas: 5 Intervalo: 0

Proxy
 Host: _____ Porta: _____
 Usuário: _____ Senha: _____

Forma de Emissão
☒ Normal ☐ DPEC
☐ Contingência ☐ FSDA
☐ SCAN

- 5) Na quarta aba, chamada **EMAIL**, faça as seguintes alterações:
- Para o envio automático do email, preencha os campos: **SMTP, PORTA, USUÁRIO, SENHA, ASSUNTO DO EMAIL ENVIADO E MENSAGEM DO EMAIL**. Conforme as configurações do seu gerenciador de emails.
 - *Sugerimos que crie um email no GMAIL específico para envio dos emails de NFe.*

Monitor | Certificado/Software House | Webservice | **Email** | DANFE | Diretórios | Testes

Email

Servidor SMTP: smtps.uol.com.br Porta: 25

Usuário: oasys.info@uol.com.br Senha: XXXXXXXX

Assunto do email enviado
Envio de XML da NFe

☐ SMTP exige conexão segura

Tipo de Envio
☒ Synapse ☐ Indy

Mensagem do Email
 Anexamos nessa mensagem o arquivo XML da nota fiscal eletrônica que acompanhou a sua mercadoria, de acordo com as exigências fiscais.

6) Na quinta aba, chamada **DANFE**, faça as seguintes alterações:

- Na sub-aba: **Danfe**, selecione:
- **[x] Impressora padrão** (*selecione com a seta*)
- Decimais Valor Unitário = **2**

The screenshot shows the 'DANFE' configuration window with the 'Danfe' sub-tab selected. The 'Dados Empresa' sub-tab is also visible. The 'Modelo' section has 'Rave' selected. The 'Impressora Padrão' dropdown is set to '\\OBRF2\Samsung SCX-4200 Series'. The 'Núm. Cópias' is set to 1. The 'Margens' section shows values: Inferior 0,8, Superior 0,8, Direita 0,51, Esquerda 0,6. The 'Produtos por Página' is 0, 'Espessura Borda' is 1, 'Fonte Razão Social' is 12, and 'Fonte Demais Campos' is 10. The 'Decimais Quantidade' has '2' selected, and 'Decimais Valor Unitário' is set to 2. The 'Tipo de Fonte(Rave CB)' has 'Courier' selected. On the right, several checkboxes are visible: 'Imprimir Desconto em Porcentagem', 'Mostrar Preview antes da impressão', 'Exibir Resumo no Canhoto', 'Imprimir Valor Líquido do Produto', 'Formulario Pré-Impresso', 'Mostrar Status', and 'Expandir Logo'.

- Na sub-aba, **Dados Empresa**, selecione:
- **Logo Marca** (*para [x] RaveCB o padrão é JPG e para [x] Rave o padrão é BitMap*)

The screenshot shows the 'DANFE' configuration window with the 'Dados Empresa' sub-tab selected. The 'Site' and 'Email' fields are empty. The 'Fax' field is empty. The 'Logo Marca' field shows 'LOGO.jpg' with a file selection icon next to it.

7) As outras abas não deverão ser alteradas:

- Pressione o botão **SALVAR**:

